

Outlook 2010 設定說明

OfficeMail 企業郵件 / 虛擬主機郵件

【版權及商標聲明】

Cloudmax 匯智提供用戶商務用郵件服務，本文件由 Cloudmax 匯智製作，用於教導用戶進行郵件服務相關設定，內容中所使用的郵件工具非為 Cloudmax 匯智設計及擁有，若對程式資訊有疑問，請洽程式提供商。

本文件所引用之各商標及商品名稱分屬其合法註冊公司所有，絕無侵權之意，特此聲明。

【有限擔保責任聲明】

Cloudmax 匯智盡力製作本說明文件其正確性，但不擔保本文件無任何瑕疵，亦不為使用本說明文件而引起之衍生利益損失或意外損毀之損失擔保責任。若對本文件有任何疑問與建議，可利用下方資訊與我們聯繫：

電話：+886-2-2718-7200

傳真：+886-2-2718-1922


信箱：service@cloudmax.com.tw

目 錄


一、	OfficeMail 企業郵件 POP3 設定方式.....	1
二、	OfficeMail 企業郵件 IMAP 設定方式.....	6
三、	虛擬主機 POP3 設定方式 (適用於 Cloudmax 匯智)	11

一、OfficeMail 企業郵件 POP3 設定方式

1. 點選「資訊」→「新增帳戶」，開啟新增帳戶的設定頁面。




2. 選擇「電子郵件帳戶(E)」，點選「下一步」。



3. 選擇「手動設定伺服器或其他伺服器類型(M)」後，點選「下一步」。




4. 選擇「網際網路電子郵件(I)」，點選「下一步」。



5. 依序輸入使用者資訊、伺服器資訊及登入資訊，在伺服器資訊中，


- 帳戶類型(A)：選擇 POP3
- 內送郵件伺服器(I)：輸入 officemail.cloudmax.com.tw
- 外寄郵件伺服器(SMTP)：輸入 officemail.cloudmax.com.tw

資訊輸入完成後點選「其他設定」按鈕。(註：使用者名稱為您的電子郵件地址)




6. 點選其他設定後會開啟網際網路郵件設定頁面，在此頁面中會需要做二個設定，如下：

- 點選「外寄伺服器」分頁，勾選「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證(O)」。




- 點選「進階」分頁，依照下圖資訊完成設定，設定完後點選確定即可。




7. 回到下圖畫面後，點選「下一步」。



8. 點選下一步後，系統會開始測試帳戶設定情況，出現下圖畫面表示設定無誤，點選「關閉」即可。




9. 點選「完成」，這樣就完成設定了。




二、OfficeMail 企業郵件 IMAP 設定方式

1. 點選「資訊」→「新增帳戶」，開啟新增帳戶的設定頁面。




2. 選擇「電子郵件帳戶(E)」，點選「下一步」。



3. 選擇「手動設定伺服器或其他伺服器類型(M)」後，點選「下一步」。



4. 選擇「網際網路電子郵件(I)」，點選「下一步」。



5. 依序輸入使用者資訊、伺服器資訊及登入資訊，在伺服器資訊中，

- 帳戶類型(A)：選擇 IMAP
- 內送郵件伺服器(I)：輸入 officemail.cloudmax.com.tw
- 外寄郵件伺服器(SMTP)：輸入 officemail.cloudmax.com.tw

資訊輸入完成後點選「其他設定」按鈕。(註：使用者名稱為您的電子郵件地址)



新增帳戶

網際網路郵件設定
您的電子郵件帳戶需要這些設定才能生效。

使用者資訊

您的名稱(N):

電子郵件地址(E):

伺服器資訊

帳戶類型(A): IMAP

內送郵件伺服器(I): officemail.cloudmax.com.tw

外寄郵件伺服器(SMTP)(O): officemail.cloudmax.com.tw

登入資訊

使用者名稱(U):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要使用安全密碼驗證(SPA)登入(Q)

測試帳戶設定

在填入本視窗資訊後，建議您按下面的按鈕以測試您的帳戶。(網路必須連線)

測試帳戶設定(T)...


按 [下一步] 按鈕測試帳戶設定(S)

其他設定(M)...

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

6. 點選其他設定後會開啟網際網路郵件設定頁面，在此頁面中會需要做二個設定，如下：

- 點選「外寄伺服器」分頁，勾選「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證(O)」。



網際網路郵件設定

一般 外寄伺服器 連線 進階

我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證(O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):


記住密碼(R)

需要安全密碼驗證(SPA)(Q)

在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

確定 取消


- 點選「進階」分頁，依照下圖資訊完成設定，設定完後點選確定即可。




7. 回到下圖畫面後，點選「下一步」。



8. 點選下一步後，系統會開始測試帳戶設定情況，出現下圖畫面表示設定無誤，點選「關閉」即可。




9. 點選「完成」，這樣就完成設定了。




三、虛擬主機 POP3 設定方式 (適用於 Cloudmax 匯智)

1. 點選「資訊」→「新增帳戶」，開啟新增帳戶的設定頁面。



2. 選擇「電子郵件帳戶(E)」，點選「下一步」。



3. 選擇「手動設定伺服器或其他伺服器類型(M)」後，點選「下一步」。



新增帳戶

自動帳戶設定
連線至其他伺服器類型。

電子郵件帳戶(A)

您的名稱(V):
範例: 成凱倫

電子郵件地址(E):
範例: ellen@contoso.com


密碼(P):
重新鍵入密碼(T):
鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。

簡訊 (SMS)(X)

手動設定伺服器設定或其他伺服器類型(M)

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

4. 選擇「網際網路電子郵件(I)」，點選「下一步」。



新增帳戶

選擇服務

網際網路電子郵件(I)
連線至 POP 或 IMAP 伺服器，以傳送及接收電子郵件訊息。

Microsoft Exchange 或相容服務(M)
連線並存取電子郵件、行事曆、連絡人、傳真和語音信箱。

簡訊 (SMS)(X)
連線至行動裝置訊息服務。

其他(O)
連線至下列顯示的伺服器類型。
Fax Mail Transport

< 上一步(B) **下一步(N) >** 取消

5. 依序輸入使用者資訊、伺服器資訊及登入資訊，在伺服器資訊中，


- 帳戶類型(A)：選擇 POP3
- 內送郵件伺服器(I)及外寄郵件伺服器(SMTP)：需依您的網址來做設定，假設您的網址是 test.cloudbase.com.tw，那您的郵件伺服器則為 mail.test.cloudbase.com.tw，因此，在這二個欄位裡皆輸入 mail.test.cloudbase.com.tw

資訊輸入完成後點選「其他設定」按鈕。(註：使用者名稱為您的電子郵件地址)




6. 點選其他設定後會開啟網際網路郵件設定頁面，在此頁面中會需要做二個設定，如下：

- 點選「外寄伺服器」分頁，勾選「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證(O)」。




- 點選「進階」分頁，依照下圖資訊完成設定，設定完後點選確定即可。



7. 回到下圖畫面後，點選「下一步」。



8. 點選下一步後，系統會開始測試帳戶設定情況，出現下圖畫面表示設定無誤，點選「關閉」即可。



9. 點選「完成」，這樣就完成設定了。

